

ZVM: Formation jour 3

PUNCH

La commande punch peut être utilisée pour transférer un fichier à un autre utilisateur

Chez le sender :

- rediriger de SPOOL la sortie afin qu'elle soit distribuée à un autre ID utilisateur en utilisant l'opérande FOR

```
sp punch for userid
```

- pousser en entrant la commande punch sur la ligne du fichier

```
punch / (nohider
```

Chez le receiver:

- afficher des informations sur les fichiers du lecteur virtuel.

```
rdrl
```

On peut :

- utiliser les sous-commandes XEDIT pour manipuler les fichiers (L'environnement RDRLIST est contrôlé par XEDIT)
- consulter un fichier de lecteur donné, le supprimer, le copier sur un disque ou un répertoire CMS, ou le transférer à une autre personne (locale ou distante).

QUERY VSWITCH

Seuls les utilisateurs en classe de privilège **B** ou **G** peuvent utiliser QUERY VSWITCH pour afficher des informations sur le commutateur virtuel désigné ou sur tous les commutateurs virtuels.

- Un utilisateur de classe G peut afficher des informations sur un commutateur virtuel s'il figure dans la liste d'accès du CP au commutateur virtuel ou si un adaptateur y est actuellement connecté.
- Un utilisateur de classe B peut afficher des informations sur n'importe quel commutateur virtuel du système.

Dans Maint

Autoriser l'utilisateur à accéder au vswitch

```
cp Set VSWITCH <switchname> GRAnt <userid>
```

Note: pour récupérer la liste des vswitch faire:

```
q vswitch
VSWITCH SYSTEM LINUXEA      Type: QDIO      Connected: 0      Maxconn: INFINITE
  PERSISTENT RESTRICTED      NONROUTER      Accounting: OFF
  USERBASED LOCAL
  VLAN Unaware
  MAC address: 02-00-00-00-00-03      MAC Protection: OFF
  IPTimeout: 5      QueueStorage: 8
  Isolation Status: OFF      VEPA Status: OFF
Uplink Port:
  State: Read
  PMTUD setting: EXTERNAL      PMTUD value: 8992      Trace Pages: 8
  RDEV: EA00.P00 VDEV: 0600 Controller: DTCVSW3      ACTIVE
  Adapter ID: 390600032E5E.0134

VSWITCH SYSTEM LINUXEB      Type: QDIO      Connected: 0      Maxconn: INFINITE
...
```

Dans l'environnement user

Définir un interface :

```
DEFINE NIC 6200 QDIO
COUPLE 6200 TO SYSTEM <switchname>
```

Attacher le disque 592 de TCPMAINT

```
CP LINK TCPMAINT 592 592 RR
ACC 592 E
```

From:

<http://www.ouarte.garden/> - dwndoc

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=journal:2019-03:day-2019-03-27>

Last update: **2025/02/19 10:59**



